



Stichtagsinventur

Bei der Stichtagsinventur wird der gesamte Lagerbestand komplett durchgezählt und erfasst. Während dieser Zeit sollten keine Warenbewegungen vorgenommen werden.

Permanente Inventur

Inventur erfolgt während des normalen Geschäftsbetrieb. Mit Eröffnung der permanenten Inventur werden die momentanen Ist-Bestände gespeichert und die Differenzbuchung (bedingt durch die weiterlaufende Geschäftstätigkeit) zum Abschluss der Inventur zu diesen Mengen berechnet.

Vorbereitende Maßnahmen

1. advanter Datensicherung

Bevor mit der Inventur gestartet wird, sollten Sie immer eine advanter® Datensicherung durchführen.

2. ungebuchte Daten bereinigen

Sollten ungebuchte Vorgänge im advanter vorhanden sein, kann eine Inventur nicht verbucht werden. Zuvor müssen diese ungebuchten Positionen überprüft und bearbeitet werden (Admintool - Tools - Anzeige ungebuchte Positionen). (Zur regelmäßigen Überprüfung kann hierzu eine E-Mail-Benachrichtigung (Admintool - Voreinst - Lager) eingestellt werden, die der nächtliche Tagesabschluss versendet.)

3. Berechtigung

In den Benutzer-Detailrechten muss der advanter Benutzer zum Verbuchen der Inventur berechtigt sein (Benutzer - Details - Lager - Inventur verbuchen).

4. Lagerort-/Lagerplatz prüfen


Sollte die Schreibweise von Lagerorten / Lagerplätzen zu Artikeln mal groß und mal klein geschrieben sein, kommt es bei der Verbuchung zu Fehlern. Bitte korrigieren Sie diese auf eine Schreibweise.

5. alte Erfassungsdaten löschen

Damit Sie eine neue Inventur starten können, dürfen keine alten Erfassungsdaten im System vorhanden sein. Rufen Sie die Kachel Inventur auf und klicken auf „Erfassungsdaten löschen“.

Modulaufruf

Öffnen Sie die Kachel „Inventur“.



Inventur Handling

- Einstellung + Start
- Inventurart: permanente Inventur
- Buchungstext: <bitte angeben>
- Datum: <bitte angeben>
- Mandant: <bitte angeben>
- Lagerort/platz: <bitte angeben>
- **Inventur starten**

Inventurart	Permanente Inventur
Buchungstext	testks
Datum	09.12.2016
Mandant	1 advanter
Status	gestartet
EK Art	aktueller
Lagerort	Lagerplatz
Buchschild	B2
<input type="button" value="Inventur starten"/> <input type="button" value="Inventur abbrechen"/>	

1. Zähllisten

- Drucken nach Artikel-Nr oder Lagerort / mit oder ohne Bestand
- Exportieren nach Excel, FileMaker, usw.

Artikel Nr.	Artikelname	Einheit	Platz	GEZÄHLT
100401	Karte für Netzwerk	Stück	B	
100402	Phone	Stück	B	
10111.014-v	Beutel Hölze	Stück	B	
10111.014-z	Rohzink	Stück	B	
10531	iPhone 5 Simkartenfassung	Stück	B	
A11239	iPhone	Stück	B	
B1100	Thuk	Stück	B	
C1000	Micro Micro	Stück	B	
Devomat_01	Rohrengren für Dekor-Schlüssel	Stück	B	
F4K414	BATTERY Probes Fides!	Stück	B	
H4E001	Druck	kg	B	
HB-Filament	Filament	n	B	
A30501	Thuk	Stück	B	
P20000	Gezähltliste VInventur "Plus"	Stück	B	
P7000.1	TFB-Gehäuse	Stück	B	
P7000.2	TFB-Buttons	Stück	B	
P7000.3	TFB-Lade	Stück	B	
P7000.4	TFB-iPhone inkl. Beutel	Stück	B	
P7001	TV-Gerät	Stück	B	
P7002	TV / HDMI Kabel	Stück	B	
P9000	Zed B	Stück	B	
Unterstrich:		Datum:		

2. Eingabe starten

- manuelle Eingabe des Artikels & der Menge
- Import aus Zählliste (wenden Sie sich zur Import-Unterstützung an den GBS-Support)

Inventurerfassung			
Inventur	Test		
Datum	11.12.19		
Zähler	M. Mustermann		
Artikel Nr.	P1000	Bücherregal "Halvar"	
Menge	2	Karton	2 Karton
Lagerort	Leverkusen		
Lagerplatz	B2		
<input type="button" value="buchen und neue Eingabe"/>			

Sonderfeatures:

- Bestand in Erfassung buchen:
Es werden automatisch alle Lagerbestände aus der Lagerdatei als gezählte gebucht.
Nachdem die Bestände übernommen wurden, können die gezählten Mengen anschließend noch nachbearbeitet und verbucht werden.
- Erfassungsdaten bearbeiten:
Korrektur übernommener Daten mit gezählter Menge.
- Erfassungsdaten löschen:
Löscht alle im System vorhandenen Erfassungsdaten.
- Export der erfassten Werte
Export der Werte nach Excel, XML, FileMaker ..
- Neue SNR/Chargen drucken
Druck des Intenturprotokolls für SNR/Chargen Artikel

Bewertung drucken

- Druck der Inventurbewertung (Mengen und Bestandsbewertung aufgrund der Inventureinstellung)
- Druck des Inventurprotokolls (Eingabedaten, Zähler und Meldungen)

Daten verbuchen

- Inventur Verbuchung wird durchgeführt